

Mail (macOS 10.12 Sierra)

導入工事の際にお渡し致しました「設定情報通知書」をお手元にご準備の上設定を行ってください。


「設定情報通知書」がない場合は、弊社までお問い合わせください。再発行し、ご郵送させていただきます。

お急ぎの場合は、ご契約名義人様の身分証明書（運転免許証等）をご持参の上弊社までご来社願います。

ホームページ : <http://www.tees.ne.jp/>

フリーコール : 0120-816-142

1



- Dock (ドック) の【メール】をクリック。

2



- 自動的にメールアカウントのプロバイダを選択する画面が表示されます。



※ 自動的に表示されなかった場合

- 【メール】を選択し、【アカウントを追加】をクリック。

3



- 【その他のメールアカウント…】を選択し、【続ける】をクリック。

@ メール アカウントを追加
最初に、次の情報を入力してください：

名前： 太郎

メールアドレス： teestaro@tees.jp

パスワード： *****

キャンセル 戻る **サインイン**

4

- 名前に、メールを送るとき【名前】を入力。
メールを送信した相手にはこの名前が表示されます。
- メールアドレスに【メールアドレス】を入力。
※半角英数
- パスワードに、【メールパスワード】を入力。
※半角英数
- 入力後【サインイン】をクリック。

メールアドレス： teestaro@tees.jp

ユーザ名： 自動

パスワード： *****

アカウントの種類： IMAP

受信用メールサーバ： mail.example.com

送信用メールサーバ： mail.example.com

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

メールアドレス： teestaro@tees.jp

ユーザ名： teestaro

パスワード： *****

アカウントの種類： POP

受信用メールサーバ： pop.tees.jp

送信用メールサーバ： smtp.tees.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

5

- 【アカウント名またはパスワードを確認できません。】というメッセージが表示されます。
- アカウントの種類で【POP】を選択。
- 受信用メールサーバに【受信(POP)サーバ】を入力。
※半角英数
- 送信用メールサーバに【送信(SMTP)サーバ】を入力。
※半角英数
- ユーザ名に【メールアカウント】を入力。 ※半角英数
※こちらを先に入力した場合、サーバ情報入力の際に入力情報が削除されてしまいます。次へ進む前にご確認ください。

入力後【サインイン】をクリック。

パスワードを"pop.tees.jp"に安全に送信できませんでした

"メール"でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても届けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか？

キャンセル **続ける**

パスワード： *****

アカウントの種類： POP

受信用メールサーバ： pop.tees.jp

送信用メールサーバ： smtp.tees.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **次へ**

6

- エラーが表示されます。
【続ける】をクリック。
- 【次へ】をクリック。


※次のエラーが表示される場合

@ アカウント"tees"に接続できません。
ユーザ"teestaro"のパスワードを入力してください。

パスワード： []


キャンセル OK

- キャンセルをクリック。



7

- 【メール】を選択し、【環境設定...】をクリック。



8

- 【アカウント】を選択し、左項目の中で作成したアカウントをクリック。【アカウント情報】を選択。
- 【メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除】にチェックを入れる。すぐ下の選択箇所は【即時】を選択。


即時や1日後、1週間後などは好みのもので結構です。

MEMO

チェックを入れない場合、サーバにメッセージのコピーを残します。

別のパソコンでも同じメールを受信したい時などにチェックを外します。


※ただし、メッセージのコピーがサーバに残りますと、新しいメッセージを受信できなくなることがありますのでご注意ください。



9


- 【サーバ設定】をクリック。
- 2箇所にある【接続設定を自動的に管理】のチェックを外す。

10




- 受信メールサーバ(POP)のポートが【110】となっていることを確認。
※【TLS/SSLを使用】の チェックは入れません。
- 認証【パスワード】を選択。
- 【POPの詳細設定】をクリック。
- TLS証明書【なし】を選択。
- 【セキュリティ保護されていない認証を許可】にチェックを入れ、【OK】をクリック。


11



- 送信メールサーバの【ユーザ名】【パスワード】の入力情報を消去し、空欄にする。
- 送信メールサーバ(SMTP)のポートが【25】となっていることを確認。
※【TLS/SSLを使用】の チェックは入れません。
- 認証【なし】を選択。
- 【保存】をクリック。


※エラーが消えない場合



- 受信  をクリック。

以上で完了です

設定の確認方法

メッセージの作成画面で【宛先】にご自分の【メールアドレス】を入力し、【件名】【本文】に「テスト」など適当な文字を入力してツールバーの  をクリックしてください。テストメールが受信されれば正しく設定できています。

⚠ アルファベットの大文字、小文字の入力間違いにご注意ください。